

## 链接主动推送插件设置帮助

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-6-16-0.html>

*东坡网，为帝国cms加油*

本文主要是说明链接推送插件实现新增信息时自动推送修改方法。

需要修改的文件 `e\class\hinfofun.php`，需要修改的函数 `AddNews`，在文件中查找 `//增加信息` 即可找到该函数。

### 第一步

在函数的第一行插入全局变量 `$tlink_r`，修改后的代码如下，红色部分是新增的：

```
global $empire,$class_r,$class_zr,$bclassid,$public_r,$dbtbpre,$emod_r ,$tlink_r;
```

### 第二步

搜索在其上一行插入代码：

```
if($add['checked']&&(!$add['isurl']&&(!$add['nots'])){  
    include_once ECMS_PATH.'e/dongpo/tlink/dp_funs.php';  
    $tlink_msg=tlink_info($infourl,1,$add[classid],$id);  
    $tlink_msg=$tlink_msg.'增加信息成功';  
  
    printerror($tlink_msg,"AddNews.php?enews=AddNews&ecmsnfrom=$add[ecmsnfrom]&bclassid=$add[bclassid]&classid=$add[classid]".$addecmsch  
eck.hReturnEcmsHashStrHref2(0),0,0,1);  
}
```

第二步的代码中，蓝色部分代码是针对7.2或7.5版的，7.0版不能加。

## 2015/6/20新增：设置不推送文章的方法

### 1、在所在的数据表主表中新增字段

字段名：nots

字段别称：禁止推送

字段类型：TINYINT

存放表：主表

输入表单显示元素:单选框

初始值：

0==可推送:default

1==不推送

2、修改所在的系统模型，将nots字段设置为“录入项、可增加”

在新增信息时，如果选中了“不推送”，则不会推送。使用第三方软件采集时，加入参数nots，值为1时不推送，为0时可推送

说明：仅在新增信息时有效，修改信息时无效。如果不加字段，默认是推送的。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发